

FG 设置案例手册 V. 28051223

漆金生

Jinsheng Qi

上海华盖科技发展有限公司福州办事处


Shanghai Huagai&Technology Developmet Co., LTD. Fuzhou Office 地址:福州市五一中路状元街 99 号汇福花园 3 座 403 室


ADD:3-403/Room, Community of Huifu garden , No. 99 of Zhuangyuan Road, FuZhou 电话/Tel: +86 591 83360512 传真/FAX: +86 591 83360621 http://www.huagai.com

一, 更改语言:

在 IE 中输入 https://192.168.1.99 (防火墙默认 IP) 出现如下画面:







点击 Apply,就可以转换成简体中文。

二、配置网络接口:

登录方法一样,如下图:



1, 内网 IP 设置:









2, 外网静态 IP 配置:







3,外网动态 IP PPPOE 配置:

电址模式			
○自定义	С рнср		
用户:	@fzl	an	
密码:	*****		
无编号IP:	T		
初始化Disc超时:	1		
初始化PADT超时	: 1		
管理距离: ✓ 从服务器中重新	1 建到网关.	と項先中 s 路由不月	它后,默认 目更改/
✓ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS。 ✓ 连接到服务器	得到网关. 《 失败)		
☑ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS. ☑ 连接到服务器 DDNS	得到网关.	路由不用	■更改/
✓ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS。 ✓ 连接到服务器	得到网关. 《 失败)		■更改/
□ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS。 □ 连接到服务器 □ DDNS Ping服务器	得到网关. 《 失败)	路由不用	■更改/
□ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS。 □ 连接到服务器 □ DDNS Ping服务器	(状态: 失败) □ 启用	路由不用	更改/
☑ 从服务器中重新 □ 改变内部DNS. ☑ 连接到服务器 DDNS	得到网关. ✓ ↓ ↓ (状态: 失败) □ 启用 □ HTTPS	路由不用 □ 启用 □ PING □ SNMP	Ⅰ. 美改/

通常,如果是 PPPOE,一般不需要设置默认路由。

三、 设置端口转发:

FG 防火墙虚拟 IP 功能提供三种服务:

静态 NAT: 这是个一对一的关系,既,一个外部地址对应一个内部地址,而这个外部地址必须是在地址池中,且必须是当前没有在用的。如果你防火墙只有一个公网 IP,此项服务将不能应用。

端口转发:是指把外部网络发往防火墙外部接口上的某个端口上的数据,全部转发到内部网络中某个 IP 上,这个 IP 的接收端口可以和转发端口一样,也可以不一样,以实现内部网络某项服务可以向外网发布或提供。这篇文档所要描述的就是这个内容。

动态端口转发: 跟端口转发类似,只是不指定外部 IP 地址,让防火选择任意外部 IP 进行转发。当防火墙是动态 IP 的时候,可以选择此项服务。

注意:虚拟 IP 最多只能设置 1024 个。

现在假设,我内部有一台 WEB 服务器,在不使用 DMZ 的情况下,需要向外部网络发布。我的外部网络是: 192.168.22.0/24,内部网络是: 192.168.1.0/24,并且指定防火墙外网 IP 为 192.168.22.17/24,所以只能选择端口转发。(出于安全的考虑,跟据权限最小化原则,在不是特别情况下,请尽量使用端口转发)下面就是这个操作的过程:

1、进入"防火墙→虚拟 IP→新建", 所填内容如下图所示:



注: 1, 名称可随意写, 主要是为管理方便起到标识做用。本处因为是要对外发布 WEB 服务, 所以, 用 "WEB"来标识。外部接口选择外网接入的接口既可。

- 2, 当需要使用动态端口转发时, 在外部 IP 地址处输入: 0.0.0.0.
- 3, 因为防火墙的管理端口目前还不能更改,所以在启用 80 端口进行转发的时候,请一定关闭或不要开启防火墙的 HTTP 的管理端口,如下图:



2、进入"防火墙→策略→新建",新建一条从外到内的策略,如下图:



3、验证设置是否正确,从外网访问 http://192.168.22.17,如图:



至此,设置已全部完成,如果还需要开放其他端口,设置方法一样。注意,FG 端口转发目前不能连续开放一系列端口,既是说,您如果要在同一 IP 上开放多个端口,那么只能一个个加上相关虚拟 IP 端口转发和相关对应的策略。如果开放的实在多,那么建意还是使用 DMZ,并通过在策略里面选择相应的服务组来一次性开放。

四、IPMAC 绑定设置:

IP/MAC 绑定可以保护 FG 设备和企业网络不受 IP 欺骗的攻击,这样可以有效的保护企业内部网络恶意者为了超越权限上网或对 FG 设备的设置进行更改而任意改变自己电脑 IP的问题。

FG IP/MAC 有 DHCP 自动分配和手动两种方式,而 DHCP 分配目前只支持 50 对的绑定。

现在假设,我们只充许内部网络中绑定了 IP/MAC 地址的电脑上网和访问 FG 设备。下面我们就这两种方式来分别进行配置。

1, DHCP 方式

1. 1 在接口上启用 DHCP 服务。进入"系统管理→DHCP→服务"选择接口点击"修 改"图标,如下图:



注:我们是想在内部网络中使用 IP/MAC 绑定,所以选择"internal"点击红色箭头所指图标。



注:因为这一步在默认情况下就是打开的,所以,一般情况下,你可以跳过一步。

1. 2 修改分配 IP 地址范围。进入"系统管理→DHCP→服务器",同样点击编辑图标,得到如下图:

	编辑DHCP服务器
名称	internal_dhcp_server
接口	internal 💌
域	
缺省阿关	192.168.1.99
IP范围	192.168.1.110 - 192.168.1.210
掩码	255.255.255.0
租期	○ 无限
	(天) □ (小时) □ (分钟)
	(5分钟 - 100天)
DNS服务器 1	192.168.1.99
DNS服务器 2	
DNS服务器 3	
WINS服务器 1	
WINS服务器 2	
可选 1	代码: 0 可选:
可选 2	代码: 0 可选:
可选 3	代码: 0 可选:
	OK 取消

注:一般只修改 IP 地址范围,其余地方可跟据具体情况修改,也可以按默认不变。

说明: 1.1 和 1.2 两个步骤默认情况下都是开启的,可以不用设置直接进入下面的步骤。

1.3 进行 IP/MAC 绑定。进入"系统管理→DHCP→IP/MAC 绑定"点"新建",得到下图:



注:名称可跟据使用者编写,方便管理就行; IP 地址一定要是 1.2 步中,所写 IP 地址范围之内的。MAC 地址就填写使用者电脑 MAC。这里我们新建了两对,如下图:

名称	IP地址	MAC地址	
jin	192.168.1.112	00:d0:59:15:33:23	1
jingshne	192.168.1.116	00:d0:59:15:33:27	1 1 1

1.4 设置策略使用的地址。进入"防火墙→地址→地址"点新建,如下图:



注: 地址名称和 IP 地址一定要写刚才在 IP/MAC 绑定时所写的名字和地址,此处的掩码是: 255.255.255.255; 刚才所建 IP/MAC 的所有地址对,都要如是新建出来,如下:

jin	192.168.1.112
jingshne	192.168.1.116

1.5 设置地址组。进入"防火墙→地址→组"点新建,如下图:



1.5 设置由内而外的策略。进入"防火墙→策略"点编辑图标,得到如下图:



注: 把地址名改为刚才新建的地址组, 其余可不变。

1.6 在 telnet 中启用绑定功能。在 CMD 中,输入: telnet 192.168.1.1(防火墙内网 IP 地址,如下图操作:

```
Fortigate-50A login: admin
Password:
Welcome !
Fortigate-50A # get firewall ipmacbinding setting
                    : disable
bindthroughfw
                    : disable
bindtofw
Fortigate-50A # config firewall ipmacbinding setting
(setting)# set bindthroughfw enable
(setting)# set bindtofw enable
(setting)# set undefinedhost block
(setting)# end
Fortigate-50A # get firewall ipmacbinding setting
bindthroughfw
                    : enable
                    : enable
bindtofw
undefinedhost
                    : block
Fortigate-50A # config system interface
(interface)# edit internal
(internal)# set ipmac enable
(internal)# end
Fortigate-50A # show system interace in
command parse error before 'interace'
Fortigate-50A # show system interface internal
config system interface
    edit "internal"
        set dhcp-server-mode server
        set ip 192.168.1.99 255.255.255.0
        set allowaccess ping https telnet
        set ipmac enable
    next
end
Fortigate-50A #
```


注:第一个红框中由上往下三个设定的意思分别为, 充许绑定的 IP 穿透防火墙; 充许绑定 IP 到达防火墙; 没有绑定的全部阻止。

第二个红框中的意思在接口上启用绑定功能。

到此我们就完成了全部的设置,这个时候,没有绑定的 IP,无论他怎么改,他都无法上网和访问防火墙本身。

2, 手动方式

手动方式跟 DHCP 分配大部分地方是相同的,唯一不一样的地方,就是 DHCP 中的 1.3 步不一样,在手动方式中,这一步也是在 TELNET 中设置的,所以,只要把下面这一步跟上面的 1.3 步替换掉就行,当然 1.1 1.2 这两步也就不用考虑了。如下图:



注: 当有多个绑定的时候,每编辑完一个,都要"END", 然后"EDIT 2....EDIT N"一直到全部写完为此。

五、PPTP VPN 服务设置

在 FG 中,PPTP 服务有两种,一是 PPTP 服务器,一是 PPTP 服务穿透。 PPTP 服务器: 是客户端直接向 FG 拔号,并由 FG 进行验证和解封装。 PPTP 服务穿透: 是指 FG 只转发 PPTP 数据包到 FG 后面的 PPTP 服务器。

现在假设, 我的外部网络为 192.168.22.0/24 段, 内部网络为 192.168.1.0/24 段。

1, PPTP 服务器设置

1. 1 为拔入的 PPTP 客户端设置验证用户名和密码。进入"设置用户→本地"点击新建,得到如下图并填写用户名和密码,点确定.



注:有多少用户就建多少用户.

1. 2 设置用户组.进入"用户设置→用户组"点击新建,得到如下图:



注:在我们刚新建的可用成员中,选中所用来验证 PPTP 的,全部推入红框中所在地方.组

名可以任意写.

1. 3 激活 PPTP 服务器.进入 "虚拟专网→PPTP",红框中所示内容:



注:起始 IP 和终止 IP 为分配给 PPTP 客户端拔入时用的 IP 队列,此 IP 队列必须是内网中没有在用的.用户组选择 1.2 中新建的组名.做完这一步,客户端这时已经可以拔入上来了,但是不能做任何的访问.因为防火墙在没有定义什么流量可以通行之前,默认情况下,是阻止所有流量的.所以,我们必须进行下一步骤,定义可以通行的流量.

1. 4 设置防火墙策略中所用的地址.进入"防火墙 > 地址"新建两个地址:



注:VPN 为内网需要让拔入客户端访问的地址;PPTPclient 为分配给拔入端的地址,也可以说是在 1.3 中的 IP 队列.当然,名字可以任意取.

1.5 设置防火墙由外而内的策略.进入"防火墙→策略"点击新建,如下图:



注:源地址是不是可以选 "ALL"?其实是可以的,但是从安全的角度考虑,还是建议不要做这做.

至此,PPTP服务器设置已经全部完成.

2, 设置PPTP服务穿透.

这里主要有两个步骤,基本上跟做端口转发一样,这里就不做详细叙述.

- 2.1 定义一个TCP1723 的端口转发(PPTP端口)
- 2.2 设置防火墙策略, 充许定义的流量到刚才新建的虚拟IP上.

再次感谢您选择上海华科技发展有限公司为您提供产品和服务,希望我们有更多合作机会。如果您有任何疑问或建意,欢迎来电、来信,E-mail:hxl@huagai.com。